윈도우 7 한글이 '?'로 깨져서 표시될때



제어판에서 표시 언어변경을 선택합니다.

형식(F): 영어(미국)	-
- 날짜 및 시간 <mark>형</mark> 식	
간단한 날짜(S):	M/d/yyyy
자 <mark>세</mark> 한 날짜(L):	dddd, MMMM dd, yyyy
간단한 시간(H):	h:mm tt 👻
자세한 시간(O):	h:mm:ss tt 👻
시작 요일(W):	Sunday 🗸
표기법의 의미	
ୁଖା	
간단한 날짜:	1/21/2010
자 <mark>세</mark> 한 날짜:	Thursday, January 21, 2010
간단한 시간:	3:27 PM
자세한 시간:	3:27:07 PM
	추가 설정(D)

형식 부분을 영어로 변경후 적용 버튼을 누릅니다.

중 국가 및 언어
형식 위치 키보드 및 언어 관리자 옵션
Windows를 비롯한 일부 소프트웨어에서는 지역별로 추가 콘텐츠를 제공합니 다. 일부 서비스에서는 뉴스나 날씨 같은 지역 정보를 제공합니다.
현재 위치(C):
미국 🔹
참고 항목 <u>기본 위치</u>
확인 취소 적용(A)

위치 또한 미국으로 변경후 적용 버튼을 누릅니다.

· 국가 및 언어 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
형식 위치 키보드 및 연어 관리자 옵션
키보드 및 기타 입력 언어 키보드 또는 입력 언어를 변경하려면 [키보드 변경]을 클릭하십시오.
키보드 변경(C)
시작 화면의 자판 배열을 변경하는 방법
음성 및 필기를 인식(지원되는 경우)하거나 텍스트를 표시하는 데 사용하 는 언어를 설치하거나 제거합니다.
중 언어 설치/제거(I)
표시 언어 선택(H):
한국어 🗸
표시언어선택은 물론 임시 한글 패치 이야기고
영문판에선 변경이 안됩니다.
추가 언어 설치 방법
확인 취소 적용(A)

키보드변경 버튼을 눌러 아래와 같이 영어로 지정합니다. US항목이 없을경우 추가를 눌러 등록후 변경하시면 됩니다.

🚘 텍스트 서비스 및 입력 언어	×
일반 입력 도구 모음 고급 키 설정	
기본 입력 언어(L) 설치되어 있는 입력 언어 중에서 입력 필드에 사용할 기 시오.	본 언어를 선택하십
영어(미국) - US	-
설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오.	십시오. 이 목록을 수
KO 한국어(대한민국) Microsoft 입력기	
······• 한국어 EN 영어(미국)	추가(D)
·····································	제거(B)
	속성(P)
	위로 이동(U)
	아래로 이동(0)
확인 추	^{비소} 적용(A)

적용버튼을 누릅니다.

💣 국가 및 언어 🧮 🗾
형식 위치 키보드 및 언어 관리자 옵션
시작 화면 및 새 사용자 계정
국가별 설정을 보고 시작 화면, 시스템 계정 및 새 사용자 계정으로 복사 할 수 있습니다.
이러한 계정에 대한 자세한 정보
유니코드를 지원하지 않는 프로그램용 언어
이 설정(시스템 로캘)은 유니코드를 지원하지 않는 프로그램에서 텍스트 를 표시할 때 사용되는 언어를 제어합니다.
유니코드를 지원하지 않는 프로그램에 사용하는 언어:
한국어(대한민국)
🚱 시스템 로캘 변경(C)
시스템 로캘이란?
확인 취소 적용(A)

설정 복사 항목을 눌러 두개의 체크 박스에 체크를 해주신 후 확인 버튼을 누릅니다.

재 사용자, 시작 화면(시스템 계정) 및 새 사용자 계정에 대한 설정 화면용 과 같습니다(S). 현재 사용자 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 시작 화면 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US				
현재 사용자 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 시작 화면 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국	I재 사용자, 과 같습니다	시작 화면(시스템 계정) 및 ·(S).	새 사용자 계정에 대한 설정	화면은
표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 시작 화면 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US	현재 사용지			
입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 시작 화면 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국)위치: 미국	표시 언어:	한국어		
형식: 영어(미국) 위치: 미국 표시 안어: 한국어 입력 안어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 표시 안어: 한국어 입력 안어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US	입력 언어:	영어(미국) - US		
위치: 미국 시작 화면 표시 안어: 한국어 입력 안어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 안어: 한국어 입력 안어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국	형식:	영어(미국)		
시작 화면 표시 안아: 한국어 입력 안아: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 안아: 한국어 입력 안아: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국	위치:	미국		
표시 안아: 한국어 입력 안아: 영어(미국) - US 형식: 이국 새 사용자 계정 표시 안아: 한국어 입력 안아: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국	시작 화면 -			
입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국	표시 언어:	한국어		
형식: 영어(미국) 위치: 미국 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	입력 언어:	영어(미국) - US		
위치: 미국 새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국	형식:	영어(미국)		
새 사용자 계정 표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	위치:	미국		
표시 언어: 한국어 입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 재 설정 복사: ② 시작 화면 및 시스템 계정(W) ③ 새 사용자 계정(N)	새 사용자 기	비정		
입력 언어: 영어(미국) - US 형식: 영어(미국) 위치: 미국 재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	표시 언어:	한국어		
형식: 영어(미국) 위치: 미국 재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	입력 언어:	영어(미국) - US		
위치: 미국 재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	형식:	영어(미국)		
재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	위치:	미국		
재 설정 복사: ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)				
제 월영 특사· ☑ 시작 화면 및 시스템 계정(W) ☑ 새 사용자 계정(N)	피서거브	L.		
☑ 시작 와면 및 시스템 계정(₩) ☑ 새 사용자 계정(N)	에 일상 폭시			
☑ 새 사용자 계정(N)	☑ 시삭 화	면 및 시스템 계성(W)		
	☑ 새 사용	자 계정(N)		

🗬 국가 및 언어	x
🔗 국가 및 언어 설정	×
유니코드를 지원하지 않는 프로그램에서 텍스트를 표시할 때 사용할 언어 (시스템 로캘)를 선택합니다. 이 설정은 컴퓨터의 모든 사용자 계정에 영 향을 줍니다.	
현재 시스템 로캘(C):	
영어(미국)	•
확인 취소	
을 표시할 때 사용되는 언어들 세어압니다.	
유니코드를 지원하지 않는 프로그램에 사용하는 언어:	
한국어(대한민국)	
🛞 시스템 로캘 변경(C)	
시스템 로캘이란?	
· 확인 취소 적용	(A)

시스템 로캘 변경 버튼을 누르신후 영어를 선택하신후 재부팅합니다.

· 국가 및 언어 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E 및 언어 관리자 옵션	×
형식(F): Korean (Korea)		-
~ 날짜 및 시간 형식		
간단한 날짜(S):	уууу-MM-dd	-
자세한 날짜(L):	yyyy'년' M'윌' d'일' dddd	-
간단한 시간(H):	tt h:mm	-
자세한 시간(O):	tt h:mm:ss	-
시작 요일(W):	일요일	-
표기법의 의미		
에	2009-05-21	
자세한 날짜:	2009년 5월 21일 목요일	
간단한 시간:	오전 1:07	
자세한 시간:	오전 1:07:32	
	추가 설정(D)	
Go online to learn abo	out changing languages and regional formats	
	확인 취소 적용	B(A)

	국가 및 언어
	형식 위치 키보드 및 언어 관리자 옵션
A DESCRIPTION OF	Windows를 비롯한 일부 소프트웨어에서는 지역별로 추가 콘텐츠를 제공합니 다. 일부 서비스에서는 뉴스나 날씨 같은 지역 정보를 제공합니다.
	현재 위치(C):
	Korea 👻
Į	
	참고 항목
10	
Ĩ	확인 취소 적용(A)

국가 및 언어	
형식 위치 키보드 및 언어 관리자 옵션	_
○키보드 및 기타 입력 언어	
키보드 또는 입력 언어를 변경하려면 [키보드 변경]을 클릭하십시오.	
키보드 변경(C)	
시작 화면의 자판 배열을 변경하는 방법	
·표시 언어····································	
는 언어를 설치하거나 제거합니다.	
🛞 언어 설치/제거(I)	
표시 언어 선택(H):	
[한국어 🔹	
표시어어서태은 문론 인시 하극 패치 이야기고	
요구파에서 비견이 아키니다.	
응군판에진 변경이 한됩니다.	
추가 언어 설치 방법	
확인 취소 적용(A)	
을 텍스트 서비스 및 입력 언어	×
을 텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정	x
을 텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L)	×
 텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 사색택하십시오. 	×
의 텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 나 선택하십시오.	×
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기	×
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수	×
 텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ダ치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. 	×
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ▼ 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. Korean (Korea) Korean (Korea)	×
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ▼ 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. Korean (Korea) ● Microsoft 한글 입력기 ●	
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ▼ 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. Korean (Korea) 키보드 • Microsoft 한글 입력기 추가(D)	
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 전택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ▼ 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. Korean (Korea) ● · · ·	
일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ● 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 장하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. 또 Korean (Korea) ● ····································	×
일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하나 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 ▼ 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 청하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. Korean (Korea) ● ····································	×
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 노 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 (추가) 및 [제거] 단추를 사용하십시오. 이 목록을 수 전 Korean (Korea) 에icrosoft 한글 입력기 추기(D) 제거(B) 속성(P) 위로 이동(U) 이 막 리 이동(U)	
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 노 선택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. 미목록을 수 전 Korean (Korea) ····································	×
텍스트 서비스 및 입력 언어 일반 입력 도구 모음 고급 키 설정 기본 입력 언어(L) 모든 입력 필드에 대한 기본값으로 사용할 입력 언어를 설치된 것 중에서 하 나 서택하십시오. Korean (Korea) - Microsoft 한글 입력기 설치된 서비스(I) 목록에 표시된 각 입력 언어에 사용할 서비스를 선택하십시오. 이 목록을 수 정하려면 [추가] 및 [제거] 단추를 사용하십시오. Korean (Korea) · · ·	×

😪 국가 및 언어 📃 🗾
형식 위치 키보드 및 언어 관리자 옵션
시작 화면 및 새 사용자 계정
국가별 설정을 보고 시작 화면, 시스템 계정 및 새 사용자 계정으로 복사 할 수 있습니다.
🚱 설정 복사(O)
이러한 계정에 대한 자세한 정보
유니코드를 지원하지 않는 프로그램용 언어
이 설정(시스템 로캘)은 유니코드를 지원하지 않는 프로그램에서 텍스트 를 표시할 때 사용되는 언어를 제어합니다.
유니코드를 지원하지 않는 프로그램에 사용하는 언어:
Korean (Korea)
♥시스템 로캘 변경(C)
시스템 로캘이란?
확민 취소 적용(A)





다시 시스템 로캘 변경을 클릭하신후 한국어 선택 후 재부팅 하시면 됩니다.